「DDLM-QR2 Setup Utility」のアップデートについて (2011/06/03 更新: Version 1.1.1)

平素は、ダイヤトレンド製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

DDLM-QR2 の設定用アプリケーション「DDLM-QR2 Setup Utility」をアップデート致しました。

今回の「DDLM-QR2 Setup Utility」のバージョンアップにより、以下の点が改善・変更されます。

- ・ Q02HCPU,Q12HCPUでロギングの際にエラーが発生する不具合を改善
- ・ 設定の際、CPU モデルから QCPU 型式を選択するように変更
- バージョンアップを行う前に
  - 1. 「DDLM-QR2 Setup Utility」を起動させ、「ヘルプ」-「バージョン情報」より、 現在インストールされているバージョンを確認してください。
  - バージョンが「1.0.0」または「1.1.0」と表示されている場合は「DDLM-QR2 Setup Utility」を終了させ、以下の手順で一度「DDLM-QR2 Setup Utility」をアンイン ストールする必要がございます。
    注1) アンインストールを行わずにアップデートを行うと正常にアップデートでき ない可能性がございます。

注2)重要なデータはアンインストールを行う前にコピーを取っておいてください。

📈 バージョン情報 🛛 🛛 🔀		
	DDLM-QR2 Setup Utility Version 1.0.0 Copyright(C) 2009 Diatrend Corp. All Right Reserved	
この製品は、日本国著作権法および国際条約により保 護されています。 この製品の全部または一部を無断で複製したり、無断 で複製物を頒布すると、著作権の侵害となりますのでご 注意ください。		
	OK	

- Windows 7 / Vista をご使用の場合
   「コントロールパネル」の「プログラム」-「プログラムのアンインストー
   ル」をクリックし、「DDLM-QR2 Setup Utility」をダブルクリックしてくだ
   さい。アンインストーラーが起動しますのでアンインストールを続行してく
   ださい。
- Windows XP をご使用の場合

「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」を開き、「DDLM-QR2 Setup Utility」を選択し、「削除」をクリックしてください。アンインストー ラーが起動しますのでアンインストールを続行してください。

- バージョンアップ手順
  - 1. 「DDLM-QR2 Setup Utility\_V111.zip」をパソコンにダウンロードし、zip ファイ ルの展開を行ってください。



2. 展開が終了しましたら、「DDLM-QR2 Setup Utility\_V111」-「Setup Utility」 内の「Setup.exe」をダブルクリックしてインストールウィザードを起動させ、「次 へ」をクリックしてください。

🔡 DDLM-QR2 Setup Utility 📃 🗆 🔀
DDLM-QR2 Setup Utility セットアップ ウィザードへよう こそ
インストーラは DDLM-QR2 Setup Utility をインストールするために必要な手順を示します。
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されています。この製品の全部 または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権の侵害となりますのでご 注意ください。 キャンセル 〈 戻る(B) 次へ(W) 〉

3. 「インストールフォルダの選択」が表示されますのでインストール先を確認し「次 へ」をクリックしてください。インストール先を変更する場合は「参照」をクリ ックしてインストール先を指定してください。

😸 DDLM-QR2 Setup Utility	
インストール フォルダの選択	
インストーラは次のフォルダへ DDLM-QR2 Setup Utility を	きインストールします。
このフォルダにインストールするには[次へ]をクリックしてく ルするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてくだ	(ださい。別のフォルダにインストー さい。
フォルダ( <u>F</u> ):	
C:¥Program Files¥Diatrend corp¥DDLM-QR2 Setup Ut	ility¥ 参照( <u>R</u> )
	ディスク領域( <u>D</u> )
DDLM-QR2 Setup Utility を現在のユーザー用か、またはす	べてのユーザー用にインストールします:
⊙すべてのユーザー(E)	
○このユーザーのみ(M)	
キャンセル	< 戻る(B) (次へ(M))>
「インストールの確認」が表示されましたら	「次へ」をクリックし、インス
ルを開始してくにさい。	
インストールの確認	
DDLM-QR2 Setup Utility をインストールする準備ができま	した。
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。	
キャンセル	< 戻る(B) ( 次へ(N) > )

5. 「インストールが完了しました。」が表示されましたら「閉じる」をクリックしイ ンストールは終了です。



「スタート」メニューより「DDLM-QR2 Setup Utility」を起動させ、「ヘルプ」
「バージョン情報」よりバージョンの確認を行ってください。バージョンが「1.1.1」になっているとアップデートは完了です。

